

Portfreischaltung für Web-Meetings

Um eine Portfreischaltung bei Ihnen einzurichten, sind die folgenden Schritte notwendig.

Portforwarding:

Port: 80 HTTP (obligatorisch), 2000 und/oder 443 TCP/HTTPS (optional)
Type: NUR ausgehende Verbindungen (Eingehende sind nicht notwendig)

Die Freigabe kann per Wildcard oder IP-Range gesetzt werden.

Beispiel: *.netviewer.com
82.98.68.1 - 82.98.68.255
82.98.97.1 - 82.98.97.255
62.146.40.1 - 62.146.40.255
217.79.214.1 - 217.79.214.255

Ziel-IPs:

Vermittlungsserver:

82.98.68.101 netviewer-s11.com, netviewer-s15.com, netviewer-s19.com,
nv-vso2.netviewer.com, d-vo-02.netviewer.com,
82.98.68.73 netviewer-s12.com, netviewer-s16.com, netviewer-s20.com,
nv-vso1.netviewer.com, d-vo-03.netviewer.com
82.98.97.4 d-vo-06.netviewer.com
82.98.97.5 d-vo-07.netviewer.com
82.98.97.6 d-vo-10.netviewer.com
82.98.97.7 d-vo-11.netviewer.com
62.146.40.70 netviewer-s13.com, nv-vso4.netviewer.com, d-vo-04.netviewer.com
62.146.40.75 netviewer-s17.com, nv-vso5.netviewer.com, d-vo-08.netviewer.com
62.146.40.89 netviewer-s21.com, nv-vso6.netviewer.com, d-vo-12.netviewer.com
217.79.214.56 d-vo-05.netviewer.com
217.79.214.57 netviewer-s10.com, netviewer-s14.com, netviewer-s18.com
nv-vso3.netviewer.com, d-vo-01.netviewer.com
217.79.214.58 d-vo-09.netviewer.com

Kommunikationsserver:

82.98.68.104 nv-ks1.netviewer.com, d-ko-01.netviewer.com
82.98.68.75 nv-ks2.netviewer.com, d-ko-02.netviewer.com
82.98.68.76 nv-ks7.netviewer.com, d-ko-03.netviewer.com
82.98.68.78 nv-ks9.netviewer.com, d-ko-04.netviewer.com
82.98.68.80 nv-ks11.netviewer.com, d-ko-05.netviewer.com
82.98.68.91 nv-ks16.netviewer.com, d-ko-06.netviewer.com
82.98.68.88 nv-ks17.netviewer.com, d-ko-07.netviewer.com
62.146.40.76 nv-ks18.netviewer.com, d-ko-08.netviewer.com
62.146.40.79 nv-ks21.netviewer.com, d-ko-09.netviewer.com
62.146.40.85 nv-ks27.netviewer.com, d-ko-11.netviewer.com
217.79.214.42 d-ko-12.netviewer.com
217.79.214.43 d-ko-13.netviewer.com
217.79.214.44 d-ko-14.netviewer.com
217.79.214.45 d-ko-15.netviewer.com
217.79.214.46 d-ko-16.netviewer.com
217.79.214.47 d-ko-17.netviewer.com
217.79.214.48 d-ko-18.netviewer.com
217.79.214.49 d-ko-19.netviewer.com

82.165.252.58 nv-us-ks01.netviewer.com (USA Only)*
82.165.235.173 nv-us-ks02.netviewer.com (USA Only)*
196.40.109.12 nv-za-ks01.netviewer.com (South Africa Only)*
62.90.134.146 nv-is-ks1.netviewer.com (Israel Only)*

Sicherheit:

Sie beschränken die Portfreischaltung nur auf ausgehende Verbindungen und nur auf die Zieladressen der Netviewer-Server. Ihre Rechner sind vom Internet somit nicht direkt erreichbar.

* Diese Freigabe ist nur erforderlich, wenn die Server „fix“ im Vertrag hinterlegt sind, ansonsten müssen die Server explizit nicht freigegeben werden.